



## UTILISER le MODE TARGET POINT du PVI

C'est de définir rapidement un point de mouvement ce qui peut très utile pour le repli.

***1/ En premier lieu locker la cible au SHKVAL et la rentrer dans l'ABRIS.***

**A/ En considérant la position actuelle comme point de repli :**

- \_ Tourner le selecteur de mode PVI-800 sur "Edit"
- \_ S'assurer que le switch de selection de source du PVI-800 est sur Update (position de l'hélico)
- \_ Appuyer sur la touche TP puis sur le N° que l'on veut attribuer au TP
- \_ Appuyer sur la touche de décalage du SHKVAL  
(la même que pour passer le SHKVAL en mode recherche)
- \_ Valider les coordonnées relevées avec la touche "Enter" du PVI-800.
- \_ Basculer le selecteur de mode du PVI-800 sur "Oper".

**B/ En considérant un point observé au SHKVAL comme point de repli**

- \_ Tourner le selecteur de mode PVI-800 sur "Edit"
- \_ S'assurer que le switch de selection de source du PVI-800 est sur INU  
(position locker au SHKVAL)
- \_ Appuyer sur la touche TP puis sur le N° que l'on veut attribuer au TP
- \_ Appuyer sur la touche de décalage du SHKVAL  
(la même que pour passer le SHKVAL en mode recherche).
- \_ Valider les coordonnées relevées avec la touche "Enter" du PVI-800.
- \_ Basculer le selecteur de mode du PVI-800 sur "Oper".

**2/ Vérification des coordonnées relevées en appuyant sur TP et le N° choisi :**  
un carré clignotant sur l'ABRIS materialise les coordonnées relevées.

3/ Réinitialiser le PVI-800 en appuyant sur la touche TP  
(la totalité du cavier du PVI-800 est désormais éteinte).

## ***ATTAQUE de la CIBLE***

### **1/ Sélectionner la cible à attaquer dans l'ABRIS :**

***\_ Passer en mode "DL ingress"***

(le bouton DL ingress doit rester allumé et la cible choisie apparait comme réticulée dans l'ABRIS),

***\_ Activer le mode "Auto-turn"*** sur le panneau de contrôle de l'armement

***\_ Appuyer sur la touche de décaageage du SHKVAL*** pour orienter automatiquement le SHKVAL sur la cible sélectionnée.

***\_ Affiner le verrouillage de la cible si nécessaire.***

***\_ Vérifier que les 4 voyants bleus*** des assistants de manoeuvre sont allumés et que ***l'alarme altimétrique*** est réglée sur l'altitude de sécurité souhaitée.

***\_ Mettre en mouvement l'hélicoptère vers la cible et le trimer une fois une allure légèrement supérieure à celle souhaité atteinte***

***\_ Engager le mode "Route"*** sur le collectif, si nécessaire réguler les variations d'altitude à l'aide du collectif

(en mode DL Ingress le PA relève le nez de l'appareil afin de maintenir la cible dans la fenêtre de pointage des nacelles d'armement donc prendre sa vitesse avant de passer en mode DL ingress )

***\_ Appuyer uniquement sur la touche TP du PVI-800***

***\_ Désengager l'"Auto-turn"*** du panel de contrôle armement

***\_ Une fois à portée,*** tirer et laisser l'appareil sur la trajectoire le temps du guidage du missile.

***\_ Une fois la cible impactée,*** appuyer sur le bouton DL ingress pour désengager le mode (bouton éteint)

***\_ Puis appuyer sur le N° du TP de repli,*** l'hélico vire tout seul à altitude constante vers le point de repli.

Bon vol